

Argo 通用 AI 整合文件 version 1.2

- 一、實作架構:
- SampleWrapper.exe 執行行為與內部處理流程說明
1. 啟動 HTTP 伺服器

2. 接收 SetParameters 請求

3. 建立 Shared Memory

4. 從 Shared Memory 讀取畫面並執行偵測

5. 將分析結果回傳至 ARGO

6. 持續運作與控制

7. 注意事項與實作建議
- 二、溝通API
1. 設定演算法參數 (Argo → 辨識.exe)


2. 程式通道Alive(Argo → 辨識.exe)

3. 事件參數(辨識.exe → Argo)
- 三、設定詳細內容(json)
1. 設定演算法參數 (支援最多10組ROI 和每個ROI 有自己的設定值)

2. 辨識事件結果
- 四、Shared mem 設定

一、實作架構:

參考下圖說明



SampleWrapper.exe 執行行為與內部處理流程說明

本節說明 **SampleWrapper.exe**（執行分析的包裝程式）的執行時行為與內部處理步驟。
請依下列步驟了解此 wrapper 啟動後所執行的動作。

1. 啟動 HTTP 伺服器

啟動時，**SampleWrapper.exe** 會建立並啟動一個 HTTP 伺服器（埠號可透過命令列參數或設定檔指定）。
伺服器會提供多個控制與狀態的 API endpoint，例如：

- /Alive
- /SetParameters
- /GetLicense

並針對各項請求回傳適當的 HTTP 回應。

2. 接收 SetParameters 請求

當收到 `POST /SetParameters` 時，伺服器會解析 JSON 載荷 (payload)，並擷取以下資訊：

- 支援的版本號 (Supported version number)
 - 分析結果回傳的目標網址 (`analytics_event_api_url`)
 - 影像的寬與高 (`image_width` , `image_height`)
 - ROI 與其他偵測相關設定 (例如 sensitivity、threshold、rois、jpg_compress 等)
-

3. 建立 Shared Memory

根據 `SetParameters` 傳來的資訊 (影像大小、畫面尺寸等)，wrapper 會建立或開啟指定名稱的 shared-memory 段 (named shared memory segment)，並設定內部緩衝區與狀態結構，用於讀取畫面標頭 (如狀態旗標、timestamp、大小等)。

4. 從 Shared Memory 讀取畫面並執行偵測

wrapper 會持續輪詢 (poll) 或等待 shared memory 中的新畫面出現 (藉由狀態旗標判斷是否有新 frame)。

當偵測到新畫面可用時，會：

- 讀取 frame 位元資料 (依照約定的 header 格式)
 - 進行必要的轉換或解碼
 - 將影像輸入偵測流程 (例如 YOLO 模型、原生 DLL、或其他分析模組)
-

5. 將分析結果回傳至 ARGO

完成推論後，wrapper 會依照定義好的 JSON schema (具版本號) 格式化偵測結果，並透過 HTTP `POST` 傳送到在第 2 步中提供的 `analytics_event_api_url` (即 ARGO 的 HTTP 接收端)。
程式會期望收到 HTTP OK 回應；若失敗則進行重試或記錄錯誤。

6. 持續運作與控制

步驟 4 與 5 會在 wrapper 執行期間持續重複進行。
同時，wrapper 也會持續接受並回應控制請求，例如：

- `/Alive`：回傳當前狀態 (OK 及可選擇性附加的系統資訊)
 - `/GetLicense`：驗證或回傳授權狀態 (依實作而定)
-

7. 注意事項與實作建議

• Shared memory 標頭結構

(請參考 `CSharp/SampleDLL/dllmain.cpp` 中的 `MMF_Data`)

包含實用欄位：header/footer 標記、狀態、image_width / image_height、image_size、timestamp 等。
請保持相同的記憶體結構以確保跨語言相容性。

• HTTP 控制邏輯與影像偵測流程分開執行

請使用不同的 thread 或 async task，
確保控制端點 (例如 `/Alive`) 在高負載下仍能即時回應。

• 實作重試與退避機制 (exponential backoff)

當向 ARGO 回傳結果時若遇到網路暫時性錯誤，
應實作重試與退避機制以確保穩定性。

Argo 可以上傳指定的辨識程式.exe ,經由Zip 檔上傳,並產生一組AI裝置(通用AI模組偵測)

手動新增AI裝置至Recorder

偵測類型

通用AI模組偵測

通用AI辨識類別名稱

MyClassName

智慧分析程式名稱

SampleWrapper.exe

智慧分析程式路徑

D:\workspace\SampleWrapper_v1.2.zip

瀏覽...

授權金鑰序號

20A00002

智慧分析程式通訊埠

31000

埠必須介於 0 和 65535 之間

HTTP埠

9904

埠必須介於 0 和 65535 之間

新增

取消

Spark AI 裝置

Spark AI 裝置 - 智慧偵測

Spark AI 裝置 - 通用AI模組偵測

SPARK AI 裝置

全選

選擇

序號

狀態

授權金鑰類型

<input type="checkbox"/>	A806224C	可使用	智慧偵測
<input checked="" type="checkbox"/>	20A00001	可使用	通用AI模組偵測

Argo 會綁定某隻攝影機的stream 來執行 ”辨識程式.exe”

新增攝影機至Spark AI 服務

選擇

ip位址

型號

狀態

設備名稱

來源

啟用智慧分析

<input checked="" type="checkbox"/>	172.217.21.221	881	智慧偵測	Camera 1	Recorder 123	否
<input type="checkbox"/>	172.217.21.221	881	智慧偵測	Camera 2	Recorder 123	否

名稱

解析度

幀數率

編碼格式

已應用串流

VideoStream ProfileToken_1	1280x720	15	H264	否
VideoStream ProfileToken_2	640x480	15	H264	否

Camera 2

透過UI的設定後，將設定結果傳給”辨識程式.exe”進行辨識

編輯智慧分析串流

名稱

AnalyticsStreamPerimeter2

啟用智慧分析

開啟

智慧分析串流

名稱

解析度

幀數率

編碼格式

已應用串流

VideoStream ProfileToken_2	640x480	15	H264	是
----------------------------	---------	----	------	---

區域偵測設定

可選的區域列表

generic ai detection


執行區域偵測

generic ai detection


Camera 2

儲存

取消



最後辨識的結果會顯示在Client 的AI服務監控裡面



搜尋歷史資料時可以從類別中去尋找設定的通用辨識AI類別名稱

二、溝通API

1. 設定演算法參數 (Argo → 辨識.exe)

方法	POST
網址	http://127.0.0.1:智慧分析程式通訊埠/SetParameters
MIME	application/json
內容	http code = 只有200
content	= 詳說明

2. 程式通道Alive(Argo → 辨識.exe)

方法	GET
網址	http://127.0.0.1:智慧分析程式通訊埠/Alive
MIME	plain/text
內容	http code = 只有200
content	= 空字串

3. 事件參數(辨識.exe → Argo)

方法	POST
網址	http://127.0.0.1:Http_port/PostAnalyticsResult
MIME	application/json
內容	http code = 只有200
content	= 詳說明

三、設定詳細內容(json)


1. 設定演算法參數 (支援最多10組ROI 和每個ROI 有自己的設定值)

```
{
  "version": "1.2", //溝通json版號
  "analytics_event_api_url": "http://127.0.0.1:port/PostAnalyticsResult", //設定spark server接收事件的URL
  "image_width": 1920, //影像大小
  "image_height": 1080, //影像大小
  "rois": [
    { "sensitivity": 50,
      "threshold": 50,
      "rects": [
        {"x": 100, "y": 100},
        {"x": 200, "y": 200},
        {"x": 300, "y": 300},
        {"x": 400, "y": 400}
      ]
    },
    { "sensitivity": 50,
      "threshold": 50,
      "rects": [
        {"x": 500, "y": 500},
        {"x": 600, "y": 600},
        {"x": 700, "y": 700},
        {"x": 800, "y": 800}
      ]
    }
  ]
}
```

★ 支援設定的ROI最多10組, 每組ROI內最多10個點

2. 辨識事件結果

```
{
  "version": "1.2", //溝通json版號
  "port_num": 51000, // port num
  "keyframe": "/9j/4AAQSkZJR...", //JPG image (base64)
  "timestamp": 15003215760000, //timestamp field in share mem (Windows Filetime timestamp)
  "rois_rects": [ //ROI發報框位置 (可內含多個框)
    [{"x": 0, "y": 0}, {"x": 10, "y": 0}, {"x": 10, "y": 10}, {"x": 0, "y": 10}],
    [{"x": 50, "y": 50}, {"x": 60, "y": 50}, {"x": 60, "y": 60}, {"x": 50, "y": 60}]
  ]
}
```

 深度整合方請自行定義設定演算法參數的內容並提供文件

四、Shared mem 設定

使用window shared mem ,目前resolution最大支援 **1920x1080** 的資料
設定如下

```
const int MMF_DATA_HEADER = 0x1234;
const int MMF_DATA_FOOTER = 0x4321;
```

```

struct MMF_Data_Generic
{
    __int64 header = MMF_DATA_HEADER;
    //video status : 0=no use , 1=new frame, 2=detection got frame
    int image_status = 0;
    //resolution
    int image_width = 0;
    int image_height = 0;
    //video size
    int image_size = 0;
    //timestamp in Windows FileTime style
    uint64_t timestamp = 0;
    //video data
    unsigned char* image_data[1920 * 1080 * 3];
    __int64 footer = MMF_DATA_FOOTER;
};

```

- Shared mem Name Rule : ChannelFrame_%d
%d 是智慧分析程式通訊埠